


Manuálna konfigurácia bezdrôtovej siete eduroam v OS Linux


Upozornenie: Tento postup použite ,iba ak nefunguje konfigurácia pomocou automatickej aplikácie CATeduroam z dôvodu starších verzií OS Linux. Pre tento návod bol použitý OS Linux Ubuntu 18.04. LTS. V iných OS Linux môže byť postup mierne odlišný.

1. Pripojte sa na bezdrôtovú sieť TUNET-guest. Stiahnite si digitálny certifikát pre sieť eduroam zo stránky:

<https://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/bezdrotove-siete-wifi-na-tuke/prirucka-pouzivatela-bezdrotovej-siete-eduroam>



2. Potom kliknite na sieť eduroam pre pripojenie.



Zobrazí sa obrazovka pre úvodné nastavenie siete eduroam.

3. Vyplňte dole uvedenú bezpečnosť a vyberte digitálny certifikát, ktorý ste si stiahli. Zadajte svoje prihlasovacie údaje pre sieť eduroam ; jedinečný login v tvare **xy123ab@tuke.sk** a WiFi heslo, ktoré ste si predtým nastavili na stránke:

<https://uv.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/bezdrotove-siete-wifi-na-tuke/nastavenie-hesla-pre-wifi-pristup>

Wi-Fi Network Authentication Required

Authentication required by Wi-Fi network

Passwords or encryption keys are required to access the Wi-Fi network "eduroam".

Wi-Fi security: WPA & WPA2 Enterprise

Authentication: Protected EAP (PEAP)

Anonymous identity:

Domain:

CA certificate: wifca.uvt.tuke.sk.der

CA certificate password:

Show passwords

No CA certificate is required

PEAP version: Automatic

Inner authentication: MSCHAPv2


Username: xy123ab@tuke.sk

Password:

Show password

Cancel Connect

4. Kliknite na **Connect**. Po úspešnom nakonfigurovaní a správnom zadaní prihlasovacích údajov ste pripojený do siete eduroam.



Cez nastavenie siete eduroam si viete overiť sieťové parametre.

